

SHORTGUIDE ADMINISTRATION VON LDAP-GRUPPEN

FÜR ADMINISTRATOREN VON BENUTZERGRUPPEN AN DER RUB

Was ist eine LDAP-Gruppe


- In einer LDAP-Gruppe können RUBiKS-Nutzer, also Personen, die eine LoginID und ein Passwort an der RUB haben, zusammengefasst werden. Diese Gruppen können dann für Anmeldevorgänge an verschiedenen Systemen genutzt werden, wie z. B. Wikis, Server, Rechner-Inseln, Fileservice-Dienste u.a. Die Anmeldung zu solchen Systemen ist dann genau den Mitgliedern der LDAP-Gruppen möglich. Die Gruppen stehen sowohl im Active Directory als auch im LDAP-Server zur Verfügung.
- Zur Beantragung einer LDAP-Gruppe verwenden Sie bitte das Antragsformular unter: <http://it-services.ruhr-uni-bochum.de/sites/default/files/dokumentationen/its-ldap-gruppe.pdf>
- Gruppen-Mitglieder sind entweder normale Nutzer, die die genannten Systeme nutzen sollen oder Administratoren einer Gruppe. Der im Antrag benannte Verwalter wird als Administrator eingetragen. Der Administrator kann Gruppen-Mitglieder, aber auch weitere Administratoren der Gruppe hinzufügen oder entfernen.

Hinweise zur Anmeldung

- Die Verwaltung einer LDAP-Gruppe ist nur durch ihre Administratoren möglich. Verwenden Sie als Administrator dazu das Webformular: https://wl.ruhr-uni-bochum.de/rubiks/ldap_group_admin.startseite
- Die Nutzung dieser Webseite ist aus Sicherheitsgründen nur von Arbeitsplatzrechnern der RUB aus möglich.
- Der Zugriff über WLAN, VPN, Eduroam oder Hirn-Ports ist nicht möglich.
- Der Rechner, über den der Zugriff erfolgt, muss im DNS (Domain Name Service) der RUB eingetragen sein.

Anmeldung

- Bitte melden Sie sich mit Ihrer LoginID und dem zugehörigen Passwort an.



VERWALTUNG VON LDAP-GRUPPEN

Startseite

- Nach erfolgreicher Anmeldung werden die Gruppen angezeigt, für die Sie als Administrator eingetragen sind.
- Bitte wählen Sie die gewünschte Gruppe zur Administration aus.
- Klicken Sie danach auf „Abschicken“, um zum Gruppen-Menü zu gelangen.

Sie sind berechtigt, die ldap-Authentifizierung für folgende Dienste zu administrieren:

DienstNR.	GruppenName	DienstBeschreibung
Gruppen		
1100278	NetApp-Demo	NetApp-Demo

Bitte wählen sie den zu administrierenden Dienst aus:

1100278: NetApp-Demo (NetApp-Demo)

Gruppen-Hauptmenü

- Die Verwaltung der Gruppe – also das Anzeigen, Hinzufügen oder Entfernen von Nutzern und Administratoren – erfolgt über das Gruppen-Hauptmenü.

Administration der Idap/AD Gruppe: NetApp-Demo | Gruppennr. 1100278 (NetApp-Demo)

Einzel-Operationen	
<input type="radio"/>	Nutzer hinzufügen
<input type="radio"/>	Nutzer entfernen
<input type="radio"/>	Vorhandene Nutzer anzeigen
<input type="radio"/>	Administratoren anzeigen
<input type="radio"/>	Administratoren hinzufügen
<input type="radio"/>	Administratoren entfernen

Zu den Administratoren Ihrer LDAP-Gruppe

- Alle Änderungen für Nutzer oder Administratoren werden unmittelbar in der RUBiKS-Datenbank gespeichert. Die Synchronisation mit dem LDAP-Server und dem Active Directory der RUB erfolgt in regelmäßigen Abständen. Spätestens nach einer Stunde sind die Änderungen auf allen Systemen verteilt.
- Damit wir Ihnen bei Fragen oder Problemen mit der Administration der Gruppe behilflich sein können, sind bei Erstellung der Gruppe die Mitarbeiter des RUBiKS-Teams als weitere Administratoren der Gruppe eingetragen.
- Selbstverständlich können Sie das RUBiKS-Team als Nutzer wie auch als Administratoren Ihrer Gruppe entfernen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, mindestens einen weiteren Administrator Ihrer Gruppe einzutragen.

Administratoren Ihrer LDAP-Gruppe verwalten

Wählen Sie im Gruppen-Hauptmenü die entsprechende Aktion und klicken auf „Weiter“:

- „Administratoren anzeigen“ aus, um alle Administratoren Ihrer Gruppe anzuzeigen.
- „Administratoren hinzufügen“ aus, um einen in der Gruppe vorhandenen Nutzer zu den Administratoren hinzuzufügen.
- „Administratoren entfernen“ aus, um einen der vorhandenen Administratoren zu entfernen.

Hinweis

Sie benötigen die LoginID der entsprechenden Person, die Sie hinzufügen oder entfernen wollen. Bestätigen Sie die entsprechende Aktion jeweils mit „Hinzufügen“ bzw. „Entfernen“.

Nutzer Ihrer LDAP-Gruppe verwalten

Wählen Sie im Gruppen-Hauptmenü die entsprechende Aktion und klicken auf „Weiter“:

- „Vorhandene Nutzer anzeigen“ aus, um alle Administratoren Ihrer Gruppe anzuzeigen.
- „Nutzer hinzufügen“ aus, um einen Nutzer zur LDAP-Gruppe hinzuzufügen. Nach Eingabe der hinzuzufügenden LoginID wird Ihnen der Name des Nutzers zur Bestätigung vorgelegt.
- „Nutzer entfernen“ aus, um einen der vorhandenen Nutzer zu entfernen.

Hinweis

Sie benötigen die LoginID der entsprechenden Person, die Sie hinzufügen oder entfernen wollen. Bestätigen Sie die entsprechende Aktion jeweils mit „Hinzufügen“ bzw. „Entfernen“.

Bei Fragen & Problemen

Bei Fragen und Problemen können Sie sich an unseren Helpdesk wenden: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de.